


Assemblage




Pour faciliter le montage des pliures des bords et pour obtenir différents repères dans la visiline thermocollante rigide découper 6 rectangles de 20 x 25 cm (3 pour la doublure et 3 pour le devant) et 4 rectangles de 13 x 25 cm (2 pour la doublure et 2 pour le devant). Placer le tissu et la toile contre endroit et coller au dos les rectangles de visiline thermocollante rigide en suivant le schéma en gardant entre chaque rectangle un petit espace pour les pliures. Procéder rectangle par rectangle (protéger votre fer à repasser avec un chiffon). Quand tous les rectangles sont collés et bien en place rabattre les surplus de tissu et de toile vers l'intérieur et repasser les bords.




Molleton rigide "JEFFYTEX"




Découper 3 rectangles de 19,5 x 25 cm et 2 rectangles de 13 x 25 cm de Jeffytex.



Afin de réaliser le fond sur 1 rectangle de 13 x 25 cm faire 4 repères à environ 2,5 cm du bord. Placer ce rectangle à sa place sur le devant. Faire 4 trous sur l'ensemble et placer les rivets ou pieds de sac.



Placer envers contre envers le devant et la doublure. Faire un bâti ou une couture le long des pliures en gardant environ 2 cm au bord (voir photo). Placer chaque rectangle de Jeffytex à sa place vers l'intérieur du devant. Faire les bâtis ou les coutures pour marquer les pliures sauf aux extrémités.



11



12



13



14

Prendre un côté avec les zips et le glisser vers l'intérieur à sa place (le fond) d'environ 2 cm entre le devant et la doublure. Ouvrir les zips et glisser vers l'intérieur et plier l'extrémité pour obtenir un « coin ». Faire un bâti. Faire la même chose avec l'autre zip de l'autre côté. Faire un bâti et coudre dans toute la longueur. Faire exactement la même chose avec l'autre côté.



15



Poser le bouton à pression aimanté à sa place (voir le schéma). Dans la doublure vous pouvez renforcer l'emplacement du bouton avec un petit rectangle de Jeffytex.

Attention : quand vous découper le tissu avec le Jeffytex pour mettre en place le bouton protéger l'autre côté.

Refermer l'extrémité par une couture. Coudre jusqu'au bout les pliures et retirer les bâtis.



16



Réalisation des anses :

Préparer deux anses de même dimension. Entourer chaque extrémité avec du scotch. Faire aux points de zigzag (comme pour une boutonnière) une couture à environ 2 cm du bord. Retirer le scotch et effiloche le bout. Sur les côtés coudre deux boutons à environ 3 cm du haut. Ecarter légèrement la tresse afin de glisser les boutons. Vous pouvez coudre 1 seul bouton au milieu et placer 1 seule lanière.

